

# Focus Arealplan: Påskriften endrer posisjon og vinkel

Fra Focus Arealplan

## Innhold

- 1 Problemer med påskrifter
  - 1.1 Posisjon og vinkel endres plutselig
    - 1.1.1 Årsak 1:
    - 1.1.2 Løsning1:
    - 1.1.3 Årsak 2:
    - 1.1.4 Løsning 2:

## Problemer med påskrifter

### Posisjon og vinkel endres plutselig


#### Årsak 1:

Påskriftene i Focus Arealplan (når påskriftmetoden står til frittstående) er som standard satt til å være [annotative]. Det vil si at de kan ha individuell plassering, størrelse og vinkel for hver av annotation scale-verdiene i tegningen. Dette gir stor fleksibilitet med tanke på presentasjon i ulike viewporter og skalaer. Dersom man ikke selv har endret skalaverdien for tegningen, kan det være at AutoCAD eller visse funksjoner i Arealplan har gjort det. Det kan være funksjoner som endring av plantype/produktspesifikasjon og reset skalaliste som har ført til endring av skala i tegningen.


#### Løsning1:

Sett systemvariabel SELECTIONANNODISPLAY til 1, så ser man hvor det har blitt av den originale plasseringen:


```
AutoCAD Text Window - Drawing1.dwg
:dit
Command: *Cancel*
Command: ANNORESET
Reset alternate scale representations to current position
Select objects: *Cancel*
Command: ANNORESET
Reset alternate scale representations to current position
Select objects: *Cancel*
Command: ANNOBARSCALEADD>Loading AEC Architectural Core...
WNOBARSCALEADD*Cancel*
Command: ANNOALLVISIBLE*Cancel*
Command: SELECTIONANNODISPLAY
Enter new value for SELECTIONANNODISPLAY <0>: 1
Command: Specify opposite corner or [Fence/WPolygon/CPolygon]:
Command:
Command: |
```




Se også i properties for påskriften hvilke annotation scale verdier den har individuelle innstillinger for:



Endre så Annotation scale i tegningen til den du har ønsket plassering av påskriftene for:



Dersom man ikke ønsker at påskriftene skal få individuell plassering når man endrer skala-verdi i tegningen, kan man skru av systemvariabelen ANNOAUTOSCALE:



Man kan også resette øvrige skala-innstillinger for en påskrift til å matche den skalaen man står i ved å benytte kommandoen ANNORESET

## Årsak 2:

Programmet har to ulike metoder for visning av påskrifter. Integrerte påskrifter henger fast i flaten, og plassering og vinkel styres av flaten. Når man går fra integrert påskriftmetode til frittstående, vil de frittstående påskriftene legge seg slik som de integrerte, men det fungerer ikke den andre vegen. Integrerte påskrifter bør ikke benyttes for nye planer. Innstillingen er der av historiske årsaker. Man får advarsel om at plasseringen av påskrifter endres dersom man går fra frittstående til integrert.

## Løsning 2:

Manuell redigering av plassering.

Hentet fra

«[https://focusarealplan.azurewebsites.net/index.php?title=Focus\\_Arealplan:Påskrifter\\_endrer\\_posisjon\\_og\\_vinkel&oldid=1090](https://focusarealplan.azurewebsites.net/index.php?title=Focus_Arealplan:Påskrifter_endrer_posisjon_og_vinkel&oldid=1090)»

- 
- Denne siden ble sist endret 27. feb. 2020 kl. 06:02.